

Cariot Ver2.28.1

リリースノート

- (1) 車両：アイコンサイズ大を追加
- (2) ユーザ インターフェイスの改善
 - 走行データ
 - エリア
 - リアルタイムモニタ
- (3) DriveCast：設定ルートを大幅に離れた時の目的地的表示の変更
- (4) 集計データ：急ハンドル集計項目を追加

(1) 車両：アイコンサイズ大を追加

■ 課題 (要望)

- 車両のアイコンサイズの選択肢に「大」を追加してもらいたい。

■ 改善点 (対応内容)

- 車両のアイコンサイズを「大」「中」「小」から選択できるように変更しました。
- 車両のアイコンサイズの設定は、「リアルタイムモニタ」「エリア」「DriveCast」で有効になります。

車両 atrack-30001の車両

ドライバー [社員1](#) 車両管理エリア [京橋](#) 車両管理番号 車両番号

関連 **詳細** 活動 リアルタイムモニタ 月報 日報

・車両名 atrack-30001の車両 所有者 pkgtest cariot

ドライバー [社員1](#) ×

現在のルート [ルート 1 2 3](#) × 表示名 30001

車両管理エリア [京橋](#) × アイコン種別 円+矢印

運行予定登録可能 ☒ アイコン色 明るい緑みの青

車両説明 禁煙 / 4人乗り

初期オドメーター値 [km]

アイコンサイズ **大**

累積走行距離[km]

キャンセル 保存



大



中



小

■ 課題 (要望)

- 何の機能のアイコンであるかをテキストで表示してもらいたい。

■ 改善点 (対応内容)



- アイコンにヘルプ テキストが表示されるように変更しました。
- 併せて、アイコンのデザインを変更して、共通化を図りました。

走行データ画面の変更点 (1) : 画面 右上のアイコン

変更前



変更後



走行データ画面の変更点 (2) : 画面 左上の設定パネル

変更前



変更後



設定パネルの開閉を 1 つのボタンで行えるように変更

デザインの変更
「地図」と「航空写真」を並べて表示

デザインの変更

エリア画面の変更点：画面 左上の設定パネル ([表示設定] タブ)

変更前



変更後



デザインの変更
「地図」と「航空写真」を並べて表示

リアルタイムモニタ画面の変更点：画面 左上の設定パネル ([表示設定] タブ)

変更前



変更後



デザインの変更
「地図」と「航空写真」を並べて表示

(3) DriveCast : 設定ルートを大幅に離れた時の目的地表示の変更

■ 課題 (要望)

- DriveCast 上で、車両の走行位置が設定ルートから離れると、目的地や目的地までの到着予測時間が消えてしまう。

■ 改善点 (対応内容)

- 車両の走行位置が設定ルートから離れた場合でも、目的地を表示するように変更しました。
- また、目的地までの到着予測時間を「設定ルート外を走行中」とのメッセージを表示するように変更しました。

< 変更前 >

- ・目的地 : 非表示
- ・到着予測時間 : 非表示

< 変更後 >

- ・目的地 : 表示
- ・到着予測時間 : メッセージを表示




設定ルートを大幅に離れた場合には、目的地を表示しつつ、「設定ルート外を走行中」のメッセージが表示されます

■ 課題 (要望)

- 走行データの集計で、急ハンドルを集計できない。

■ 改善点 (対応内容)

- 走行データの集計で「急ハンドル(右)」と「急ハンドル(左)」の回数を集計するように変更しました。(ドライブ レコーダー タイプ ER1 , ER2 をご利用の場合のみ)



Cariot Ver2.28.1 のインストール方法

<1/2> : Ver.2.21 以前をご利用のお客様



Cariot Ver2.21 および Ver2.21 以前のバージョンをご利用の場合は、初めに Cariot Ver2.21.1 にアップグレードしてから、その後に Cariot Ver2.28.1 にアップグレードを行ってください。

<https://cariot.atlassian.net/wiki/spaces/CAR/pages/1867800/20>

ステップ 1. : Cariot Ver2.21.1 にアップグレード

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0K000001VJDI>

ステップ 2. : Cariot 最新バージョンにアップグレード

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0K0000010q6Z>



上記の URL をクリックするとインストールが始まります。

1. [すべてのユーザのインストール] をクリックします。

2. [アップグレード] ボタンをクリックします。

この操作をステップ 1. とステップ 2. で行います。

Cariot Ver2.28.1 のインストール方法

<2/2> : Ver.2.22 以降をご利用のお客様



以下のページからインストールを行ってください。

<https://login.salesforce.com/package/installPackage.apexp?p0=04t0K0000010q6Z>

注意事項

アップグレード CariotCore
コメント作成者 Cariot/パッケージ開発組織

現在の Cariot バージョン

これからインストールしようとしている Cariot バージョン

以前のバージョンがインストールされています。既存のデータを保持したままアップグレードできます。
インストール済み: 2.14 (2.14) 新しいバージョン: 2.14 (2.14)

☐ 管理者のみのインストール ☒ **すべてのユーザのインストール** ☐ 特定のプロファイルのインストール

2 アップグレード キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
CariotCore	Cariot/パッケージ開発組織	2.14	2.14

その他の詳細 コンポーネントを表示

1. [すべてのユーザのインストール] をクリックします。

2. [アップグレード] ボタンをクリックします。

Cariot Ver2.21 および Ver2.21 以前のバージョンをご利用の場合は、初めに Cariot Ver2.21.1 にアップグレードしてから、その後に Cariot Ver2.28.1 にアップグレードを行ってください。

<https://cariot.atlassian.net/wiki/spaces/CAR/pages/1867800/20>

以下のようなメッセージが表示されて Cariot のアップグレードが失敗する場合は、[「Cariot アップグレードが失敗する場合の対応方法」](#)の操作をお試しいただき、デバイス オブジェクトの [活動を許可] チェック ボックスをオンにした後に、再度 Cariot のアップグレードを実行してください。

パッケージ "CariotCore 2.15" のインストール要求は正常に処理されませんでした。salesforce.com 組織内のデータまたは設定情報への影響はありません。

インストールが何度も失敗する場合、通常の方法で Salesforce CRM カスタマーサポートにお問い合わせいただき、次の情報をお知らせください。

組織: Cariotフレクト実車セールス環境 (00D280000014TC0)

ユーザ: セールスLEX フレクト (0050I000008A0Ut)

パッケージ: CariotCore (04t0K000001AASR)

エラー番号: 742989889-765085 (658179458)

問題:

1. (LightningDeviceRecordPage) Component [force:relatedListSingleContainer] attribute [relatedListApiName]: Could not find related list [ActivityHistories] for entity [Cariot__Device__c] LightningDeviceRecordPage: Component [force:relatedListSingleContainer] attribute [relatedListApiName]: Could not find related list [ActivityHistories] for entity [Cariot__Device__c]

「Cariot_アップグレードが失敗する場合の対応方法」

https://cariot.atlassian.net/wiki/spaces/CWMLEX/pages/290652377/Cariot?preview=/290652377/617971713/Cariot_%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf